



Editace spojnic mezi kontrolami

Náhled trati > Vybrat prvek a upravit bod



Rozmístění pořadových čísel kontrol

Náhled > Vybrat a upravit prvek > vybrat pořadové číslo

The screenshot shows the OCAD 12 Trial software interface. The main map displays a topographic map with several control points marked with purple circles and numbers 1 through 4. A table titled 'Školení T3' is overlaid on the map, showing the distribution of control points. The table has columns for 'D10', 'H10', '1,1 km', and '25 m'. The table content is as follows:




	D10	H10	1,1 km	25 m
1	88		/	X
2	32		/	
3	33		/	/
4	100			h

Below the table, a scale bar indicates 60 m. The software interface includes a menu bar at the top, a toolbar, and a status bar at the bottom. The status bar shows the coordinates 794.000 34.22 and the scale 2.4K.


This screenshot is similar to the one above, but it shows a different distribution of control points on the map. The table 'Školení T3' remains the same, but the map shows a different arrangement of control points, with the number 32 now appearing in the 'H10' column for control point 2. The software interface and status bar are identical to the previous screenshot.

Tisk mapy bez tratě

Soubor > Otevřít > vybrat mapu > Otevřít > Soubor > Tisk



Stavba tratí > Tisk > Tratě > nastavit parametry tisku > vybrat trať/kategorii > Tisk



Tisk popisů (piktogramů)

Stavba tratí > Tisk > Popisy kontrol > nastavit parametry tisku (Tisk = Piktogramové popisy kontrol) > OK

Tisk popisů kontrol

Tiskárna:
PDFCreator

Vlastnosti...

Tisk
☒ Piktogramové popisy kontrol
☐ Slovní popisy kontrol

Velikost polí: 6,00 mm Standard


Počet kopií: 3

Vybrat tratě/kategorie
☐ Tratě ☒ Kategorie

< Všechny kontroly >
D10
D12
H10

Vybrat vše

OK Storno Nápověda



Tisk slovních popisů

Stavba tratí > Tisk > Popisy kontrol > nastavit parametry tisku (Tisk = Slovní popisy kontrol) > OK

Tisk popisů kontrol

Tiskárna:
PDFCreator

Vlastnosti...

Tisk

☐ Piktogramové popisy kontrol

☒ Slovní popisy kontrol

Velikost polí: 6,00 mm Standard

Počet kopií: 3


Vybrat tratě/kategorie

☒ Tratě ☐ Kategorie

< Všechny kontroly >
Trať 1: D10-H10
Trať 2: D12


Vybrat vše

OK Storno Nápověda



Tisk všech kontrol


Stavba tratí > Tisk > Tratě > nastavit parametry tisku > vybrat trať Všechny kontroly > Tisk



Další

Editace podkladové mapy

Soubor > Otevřít > vybrat mapu > Otevřít > ...



Kopírování tratí

Stavba tratí > Tratě > vybrat trať > Duplikovat

Tratě

Trať:	Délka: [km]	Délka navíc: [km]	Vypočítané převýše [m]	Použité převýšení: [m]	Počet kontrol:	Typ trati:	Počet úseků:
Trať 1	1.05	0,00	0	25	4	Běžná trať	1
Trať 2	0.89	0,00	0	25	4	Běžná trať	1

↑

↓

Přidat

Smazat

Duplikovat

Zpráva...

Zavřít

Nápověda

Tratě

Trať:	Délka: [km]	Délka navíc: [km]	Vypočítané převýše [m]	Použité převýšení: [m]	Počet kontrol:	Typ trati:	Počet úseků:
Trať 1	1.05	0,00	0	25	4	Běžná trať	1
Trať 2	0.89	0,00	0	25	4	Běžná trať	1
Trať 2 (2)	0.89	0,00	0	25	4	Běžná trať	1

↑

↓

Přidat

Smazat

Duplikovat



Zpráva...

Zavřít

Nápověda



Oříznutí mapy (bez trati)

Mapa > Exportovat část mapy > nadefinovat výřez > OK > pojmenovat soubor > Uložit




Oříznutí mapy (s tratí)

Soubor > Exportovat > nadefinovat výřez a parametry exportu > Exportovat > vybrat trať/kategorii > OK



Stavba tratí > Exportovat > Tratě (XML, IOF Version 2.0.3/ IOF Version 3.0)



Export mapy

Soubor > Exportovat

